

## Admins - Anomalie #1285

### Sur le pc de démonstration la mise en veille se déclenche sans raison

31/05/2013 18:42 - Lionel Allorge

|                       |                 |                      |            |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>        | Fermé           | <b>Début:</b>        | 31/05/2013 |
| <b>Priorité:</b>      | Normale         | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>     | Quentin Gibeaux | <b>% réalisé:</b>    | 100%       |
| <b>Catégorie:</b>     | Task            | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure |
| <b>Version cible:</b> | Juin 2013       | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure |
| <b>Difficulté:</b>    | 2 Facile        |                      |            |

**Description**

Sur le pc portable, de son petit nom **valériane**, que nous utilisons sur les salon pour y faire tourner une présentation de l'April, la **mise en veille se déclenche sans raison** de manière régulière malgré le fait que nous l'ayons désactivée dans les paramètres d'affichage. Il semble donc que ce paramétrage ne soit pas pris en compte par le programme. Cela oblige les gens tenant le stand à venir régulièrement relancer cet affichage. Il serait souhaitable de résoudre ce bug pour leur faciliter la vie. Merci d'avance :-)

### Historique

#### #1 - 31/05/2013 18:43 - Lionel Allorge

- *Sujet changé de Sur le pc de démonstration la mise en veille se déclenche sans raison à Sur le pc de démonstration la mise en veille se déclenche sans raison*

#### #2 - 03/06/2013 00:35 - Loïc Dachary

- *Catégorie mis à Task*

- *Version cible mis à Juin 2013*

#### #3 - 20/08/2013 17:20 - Nicolas Vinot

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Ajout dans xorg.conf de

```
Section "Monitor"
    Identifieur "LVDS0"
    Option "DPMS" "false"
EndSection
```

```
Section "ServerLayout"
    Identifieur "ServerLayout0"
    Option "BlankTime" "0"
    Option "StandbyTime" "0"
    Option "SuspendTime" "0"
    Option "OffTime" "0"
EndSection
```

Désactivation du idle time de gnome :

```
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver idle-activation-enabled false
```

Après ça la veille ne semble plus s'activer.

#### #4 - 29/05/2019 12:19 - Quentin Gibeaux

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

#### #5 - 26/12/2020 02:51 - Christian P. Momon

- *Assigné à mis à Quentin Gibeaux*