

## Admins - Demande #4200

### Configurer la conf call Asterisk (mode bridge) pour annoncer qu'il y a déjà des personnes connectées

13/01/2020 16:57 - Frédéric Couchet

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13/01/2020
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Couchet	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Janvier 2020	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
Lorsqu'on se connecte au serveur de conf call Asterisk (mode bridge), si on est la 1ère personne connectée, une voix dit « vous être présentement le seul participant pour cette conférence ».			
Quand il y a déjà une personne connectée, si une nouvelle personne se connecte cette personne entend juste un bip.			
Ce serait bien qu'il y ait un message différent, genre « Vous êtes la 3e personne à vous connecter ».			

### Historique

#### #1 - 13/01/2020 17:00 - Frédéric Couchet

Benj Renard me dit qu'il faut modifier le fichier /etc/asterisk/confbridge.conf pour ajouter dans [user]

```
announce_user_count=yes
```

J'ai fait un test. La 2e personne qui se connecte a un message « Il y a qu'uns eul participant dans cette conférence » ce qui n'est pas très précis/exact car en fait il y en a deux avec la personne qui vient de se connecter :)

Voir <https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/ConfBridge+Configuration> pour la documentation.

#### #2 - 13/01/2020 17:14 - Frédéric Couchet

Remarques de Benj Renard :

dans le mode par défaut, normalement on doit enregistrer son nom et du coup on est annoncé aux participants à la connexion

J'avais fais ça il y a quelques temps : <https://gogs.zionetrix.net/bn8/astpicotts>

il y a un exemple de service de conférence utilisant un système de synthèse vocale pour le menu avant d'entrée dans la conf

en fait je t'en parle car avant d'envoyer l'utilisateur dans la conférence, dans le dialplan je set un certain nombre de paramètres qui pourrait t'intéresser :

<https://gogs.zionetrix.net/bn8/astpicotts/src/master/extensions-conference.conf>

<https://gogs.zionetrix.net/bn8/astpicotts/src/master/extensions-conference.conf#L14> => là c'est pour un utilisateur normal

#### #3 - 23/01/2020 14:31 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#### #4 - 29/01/2020 21:48 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé