

forge.chapril.org - Demande #5484

Configurer unattended upgrades pour faire les restart de services

26/07/2021 08:00 - Loïc Dachary

Statut:	Fermé	Début:	26/07/2021
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Loïc Dachary	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2021 été		
Description			
Les services qui sont mis à jour ne redémarrent pas et il faut le faire manuellement, apparemment. Pour la forge c'est possible de le faire automatiquement.			

Historique

#1 - 26/07/2021 08:01 - Loïc Dachary

Je ne sais pas comment faire :) Une idée? Je pense que redémarrer les services automatiquement est le comportement par défaut et comme je ne l'ai jamais désactivé, je ne sais pas comment le re-activer.

#2 - 26/07/2021 11:14 - Christian P. Momon

À ma connaissance, par défaut, un service mis à jour ne redémarre « jamais » tout seul.
La dernière fois que j'en ai discuté avec olasd, l'idée était de dire à needrestart de redémarrer automatiquement les services qu'il détectait.
Extrait de /etc/needrestart/needrestart.conf :

```
# Restart mode: (l)ist only, (i)nteractive or (a)utomatically.  
#  
# ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run  
# non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.  
#  
# $nrconf{restart} = 'i';
```

#3 - 26/07/2021 12:06 - Loïc Dachary

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu

Merci pour le pointeur ! J'ai automatisé donc.

```
commit e320a5e8cb45ef6474fb7de77e3be6f037cf8da7 (HEAD -> master)  
Author: Loïc Dachary <loic@dachary.org>  
Date: Mon Jul 26 12:05:33 2021 +0200
```

```
restart services automatically  
  
diff --git a/needrestart/needrestart.conf b/needrestart/needrestart.conf  
index 7503a8b..9144441 100644  
--- a/needrestart/needrestart.conf  
+++ b/needrestart/needrestart.conf  
@@ -48,7 +48,7 @@  
 # ATTENTION: If needrestart is configured to run in interactive mode but is run  
 # non-interactive (i.e. unattended-upgrades) it will fallback to list only mode.  
 #  
-# $nrconf{restart} = 'i';  
+# $nrconf{restart} = 'a';  
  
# Use preferred UI package.  
# $nrconf{ui} = 'NeedRestart::UI::stdio';
```

#4 - 02/09/2021 23:15 - Pierre-Louis Bonicoli

- Statu changé de Résolu à Fermé

#5 - 03/09/2021 00:11 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2021 été